

Inhaltsverzeichnis

Disk Partitionen umschlüsseln	3
Bei Filern mit ADP (Diskübersicht>Containertype>Shared) darf nur die Datenpartition umgeschlüsselt werden auf den anderen Kopf.	3
Erweiterter Modus	3
Anzeigen der Ownership	3
Wechsel erzwingen	3
Ownership löschen	3
Neuer Owner	3

Disk Partitionen umschlüsseln

Standardmäßig verteilen sich die Disks abwechselnd auf die Köpfe. Bei kleineren Systemen macht es aber keinen Sinn deshalb 2 Aggr. zu erstellen, da die doppelte Anzahl an Spares und Parity Disks benötigt wird.

Der Owner kann über die GUI geändert werden von einer SpareDisk **!!! Außer bei Shared !!!**.

Storage > Aggregates&Disk > Disk > Inventory > Assign

Bei Filern mit ADP (Diskübersicht>Containertype>Shared) darf nur die Datenpartition umgeschlüsselt werden auf den anderen Kopf.

Erweiterter Modus

```
set -privilege advanced
```

Anzeigen der Ownership

```
disk show -partition-ownership
```

Wechsel erzwingen

```
disk assign -disk <DISKNAME> -force -data true -owner <NODENAME>
```

Der obige Befehl zwingt das System die Datapartition an den angegebenen Node zu hängen.
Wer es lieber einzeln macht braucht 2 Befehle

Ownership löschen

```
storage disk removeowner -disk <DISKNAME> -data true
```

Neuer Owner

```
storage disk assign -disk <DISKNAME> -owner <NODENAME> -data true
```

From:
<https://nas-wiki.hundacker.eu/> - **NAS-Wiki**



Permanent link:
https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/cdot/disk_partitionen_umschluesseln

Last update: **14.12.2021 13:57**