Inhaltsverzeichnis

Snapvault 3
Primary 3
Snap ausschalten 3
z.b. 4 Snaps um 0, 9, 13 und 17 Uhr. 3
z.b. der wöchentliche Snap Sonntags um 0 Uhr. 3
Secondary: 3
Volume erstellen und Snapshot Reserve auf 0 3
Snapreserve ausschalten 3
Snap ausschalten 3
z.b. 7 jeden Tag der Woche einen 4
z.b. 5 Stück jede Woche einen 4
Begin der Übertragung 4
Für weitere Qtrees auf dem gleichen Volume dann nur noch: 4

Snapvault

Primary

Snap ausschalten

```
snap sched <VOL> 0 0 0
```

z.b. 4 Snaps um 0, 9, 13 und 17 Uhr.

```
snapvault snap sched <VOL> svh 8@0,9,13,17@mon-sun
```

z.b. der wöchentliche Snap Sonntags um 0 Uhr.

```
snapvault snap sched <VOL> svw 1@0@sun
```

Secondary:

Volume erstellen und Snapshot Reserve auf 0

```
vol create <VOL> <AGGR> 100g = größe 75% der Quelle und Autogrow auf 100%
```

In der GUI das Laufwerk editieren.
General> Security Style = wie primaryStorage
Efficiency = Deduplication On-demand
Advanced = Automaticvally grow this Volume = 75% primary

Snapreserve ausschalten

```
snap reserve <VOL> 0
```

Snap ausschalten

```
snap sched <VOL> 0 0 0
```

z.b. 7 jeden Tag der Woche einen

```
snapvault snap sched -x <VOL> svh 7@0@mon-sun
```

z.b. 5 Stück jede Woche einen

```
snapvault snap sched -x <VOL> svw 5@0@sun
```

Begin der Übertragung

```
snapvault start -S <FILERNAME>:<VOL>/<QTREE> <VOL>/<QTREE>
```

Für weitere Qtrees auf dem gleichen Volume dann nur noch:

```
snapvault start -S <FILERNAME>:<VOL>/<QTREE> <VOL>/<QTREE>
```

From:
https://nas-wiki.hundacker.eu/ - **NAS-Wiki**

Permanent link:
https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/7-mode/snapvault

Last update: **25.08.2020 17:14**