

# Inhaltsverzeichnis

- Disk Partitionen umschlüsseln** ..... 3
- Bei Filern mit ADP (Diskübersicht>Containertype>Shared) darf nur die Datenpartition umgeschlüsselt werden auf den anderen Kopf. .... 3
- Erweiterter Modus ..... 3
- Anzeigen der Ownership ..... 3
- Wechsel erzwingen ..... 3
- Ownership löschen ..... 3
- Neuer Owner ..... 3



# Disk Partitionen umschlüsseln

Standardmäßig verteilen sich die Disks abwechselnd auf die Köpfe. Bei kleineren Systemen macht es aber keinen Sinn deshalb 2 Aggr. zu erstellen, da die doppelte Anzahl an Spares und Parity Disks benötigt wird.

Der Owner kann über die GUI geändert werden von einer SpareDisk **!!! Außer bei Shared !!!** .

**Storage > Aggregates&Disk > Disk > Iventory > Assign**

**Bei Filern mit ADP (Diskübersicht>Containertype>Shared) darf nur die Datenpartition umgeschlüsselt werden auf den anderen Kopf.**

## Erweiterter Modus

```
set -privilege advanced
```

## Anzeigen der Ownership

```
disk show -partition-ownership
```

## Wechsel erzwingen

```
disk assign -disk <DISKNAME> -force -data true -owner <NODENAME>
```


Der obrige Befehl zwingt das System die Datapartition an den angegebenen Node zu hängen. Wer es lieber einzeln macht braucht 2 Befehle

## Ownership löschen

```
storage disk removeowner -disk <DISKNAME> -data true
```

## Neuer Owner

```
storage disk assign -disk <DISKNAME> -owner <NODENAME> -data true
```



From:

<https://nas-wiki.hundacker.eu/> - **NAS-Wiki**

Permanent link:

[https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/cdot/disk\\_partitionen\\_umschluesseln](https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/cdot/disk_partitionen_umschluesseln)



Last update: **14.12.2021 13:57**